<u>Настройка WEB сервера</u>

Топология для исследований приведена на рис 1.



Рис. 1. Схема сети

Создаем WEB-документ на сервере

Для создания HTTP-сервера открываем на сервере вкладку HTTP и редактируем первую страницу сайта с названием index.html. Включаем службу HTTP переключателем On.

Physical	Config	Desktop	Software/Servic	es			
GLOBA	-			HTTP			
Setting	9. () () () () () () () () () (
Algorithm Se	tting:	UTTO		LITTOC			
SERVIC	S	HILF		HIIPS			
HTTP		· On	C Off	On	○ Off		
DHCP							
TFTP		File Nam	e: index.html				
DNS		<html></html>					
SYSLO		<center< td=""><td>><font color="bl</td><td>ue" size="</td><td>+2">Cisco</td></center<>	> <font color="bl</td><td>ue" size="</td><td>+2">Cisco				
AAA		Packet	Tracer				
NTP		<hr/> We	elcome to Cisc	o Packet Trac	er. Opening		
EMAIL		doors to	doors to new opportunities. Mind Wide Open. Quick Links: <				
ETP		Cp>Qui Chr>Ca					
			mer- nenowe	nu.nunii >A	Sirian		
FIREWA	L	Detters/	82				
FIREWA	ALL	<pre>charactering</pre>	href='copyrig	hts.html'>Co	pvrights		
FIREWA	ALL	<pre> <a< pre=""></a<></pre>	href='copyrig href='image.	hts.html'>Co html'>Image	pyrights		
FIREWA IPv6 FIREV INTERFA FastEthen	ALL CE et0	<pre>cbr></pre>	href='copyrig href='image.	hts.html'>Co html'>Image	pyrightspage		

Рис. 2. Вкладка Config, служба сервера HTTP

Примечание

В этом окне можно добавить новую страницу кнопкой + или удалить текущую кнопкой X. Переключение между несколькими страницами осуществляется кнопками < >. В окне html кода создаем текст первой страницы сайта index.html.

Текст можно переносить в это окно через буфер обмена. Он может быть только на английском языке

Для того чтобы проверить работоспособность нашего сервера, открываем клиентскую машину (10.0.0.2 или 10.0.0.3) и на вкладке Desktop (Рабочий стол) запускаем приложение Web Browser. После чего набираем адрес нашего WEB-сервера 10.0.0.1 и нажимаем на кнопку GO. Убеждаемся, что наш веб-сервер работает.

Настройка сетевых сервисов DNS, DHCP и Web

Создайте схему сети.





Задача состоит в том, чтобы настроить Server1 как DNS и Web-cepвep, a Server2 как DHCP сервер. Работа DNS-сервера заключается в преобразовании доменных имен серверов в IP-адреса. DHCP сервер позволяет организовывать пулы для автоматического конфигурирования сетевых интерфейсов,

то есть, обеспечивает автоматическое распределение IP-адресов между компьютерами в сети. Иначе говоря, в нашем случае компьютеры получают IP-адреса благодаря сервису DHCP Server2 и открывают, например, сайт на Server1.

Настраиваем IP адреса серверов и DHCP на ПК

Войдите в конфигурацию PC1 и PC2 и установите настройку IP через DHCP сервер.

PC1	
Physical Conf	fig Desktop So
GLOBAL]
Settings	Disalau Nama DC1
Algorithm Settings	Display Name IPC1
INTERFACE	Gateway/DNS
FastEthernet0	© DHCP
	C Static

Рис. 4 – Настройка IP на PC1

Задайте в конфигурации серверов настройки IP: Server1 – 10.0.0.1, Server2 – 10.0.0.2. Маска подсети установится автоматически как 255.0.0.0.

🕐 S	erver1			
Ph	ysical	Config	Servi	ces D
P	-		_	
	IP Co	nfigur	ation	
	Interfa	ice	FastEth	ernet0
	IP Co	nfigurati	on	
	C DHO	СР	• Stat	ic
0	IP Add	lress	10	.0.0.1
	Subne	t Mask	25	5.0.0.0
	Defaul	t Gatewa	зу 📘	
	DNS S	erver	10	.0.0.1
Damage	a			
Server		mere la		Dealst
nysic		oning :	services	Deskt
	-	-		
IP	Confi	gurati	on	
Int	erface	Fas	stEthern	et0
IP	Config	uration -		
C	DHCP	۹	Static	
IP.	Address	5	10.0.0	.2
Su	bnet Ma	sk	255.0.	0.0
Def	fault Ga	teway	-	
DA	C Conu	1.11		

Рис. 5 – Настройка служб DNS и HTTP на Server1

В конфигурации Server1 войдите на вкладку DNS и задайте две ресурсные записи (Resource Records) в прямой зоне DNS.

Примечание

Зона DNS — часть дерева доменных имен (включая ресурсные записи), размещаемая как единое целое на сервере доменных имен (DNS-сервере). В зоне прямого просмотра на запрос доменного имени идет ответ в виде IP адреса. В зоне обратного просмотра по IP мы узнаем доменное имя ПК.

Сначала в ресурсной записи типа A Record свяжите доменное имя компьютера server1.yandex.ru с его IP адресом 10.0.0.1 и нажмите на кнопку Add (добавить) и активируйте переключатель On – рис. 6.

Physical C	onfig	Services	Desktop	Software/	Services	
SERVICES	^		C	NS		
HTTP						
DHCP	DI	NS Service	On	0	Off	
DHCPv6			10		(CARRA)	_
TFTP	Re	esource Rec	ords			
DNS	Na	ame serve	r1.vandex.	ru Type	A Record	•
SYSLOG			1.00			10
AAA	A	ddress 10.0	0.0.1			
NTP				317		
EMAII	1	Add	S	ave	Remove	

Далее в ресурсной записи типа CNAME свяжите название сайта с сервером и нажмите на кнопку Add (добавить).

Physical	Config	Servi	ces	Desktop	Softwar	e/Services
SERVICE	s –				DNS	
HTTP		-		1	0110	
DHCP		DNS Se	rvice	• On		○ Off
DHCPv6						and the second
TFTP		Resourc	e Rec	ords		
DNS		Name www.yandex.ru Type CNAME				
SYSLOG			Ġ.			
AAA		Host N	lame	server1.v	andex.ru	
NTP		100000000000000000000000000000000000000	SALEAGE!	1		-
EMAIL		A	dd		Save	Remove
FTP		No.	Nam	e	Туре	Detail
		0		view eu A De		10001

Рис. 7 – Ввод ресурсной записи типа СNAME

В результате должно получиться следующее.

SERVICES	2		DNS	
DHCP	DNS Se	rvice ©	On	€ Off
DHCPv6	0.10 00	0.007/.		
TETP	Resourc	e Records		
DNS	Name		1.1	Type A Record
SYSLOG				We shall be served
AAA	Address			
NTP	1	1	ALM 0.000	1
EMAIL	A	dd	Save	Remove
FTP	No.	Name	Type	Detail

Рис. 8. Служба DNS в прямой зоне

Теперь настроим службу НТТР. В конфигурации Server1 войдите на вкладку НТТР и создайте стартовую страницу сайта

Включите командную строку на Server1 и проверьте работу службы DNS. Для проверки правильности работы прямой зоны DNS сервера введите команду SERVER>nslookup. Если все правильно настроено, то вы получите отклик на запрос с указанием доменного имени DNS сервера в сети и его IP адреса.





Примечание

Команда nslookup служит для определения ip-адреса по доменному имени (и наоборот).

Настройка службы DHCP на Server2

Войдите в конфигурацию Server2 и на вкладке DHCP настройте службу DHCP. Для этого наберите новые значения пула, установите переключатель On и нажмите на кнопку Save (Сохранить).

SERVICES	1			DHCP			
DHCP	Interface	FastEthe	met0 ·	Service	On	c of	f
DHCPv6							n
TETP	Pool Name			Iserver	lool		
DNS	Default Gate	way		0.0.0.0	19		
SYSLOG	DNS Server			10.0.0	1		
AAA	C1					Lin In	
NTP	Start IP Add	ress :				10 0	10 11
EMAIL	Subnet Mask	8				55 0	0 0
FTP	Maximum nu	mber of Use	rs :	5			
	TFTP Server:			0.0.0.0	16		
	A	dd	1	Save	. I	Remov	8
	Pool Name De	fault Gateway	DNS Server	itart IP Addres	Subnet Mask	Max User	TFTP Ser
	and the second se		10001	100010	arrea ara		0.000

Рис. 10. Настройка DHCP-сервера.

Проверка работы клиентов

Войдите в конфигурации хоста PC1и PC2 и в командной строке сконфигурируйте протокол TCP/IP. Для этого командой PC> ipconfig /release сбросьте (очистите) старые параметры IP адреса.

Physical	Config	Desktop	Sof	tware/Se
-		1	-	
Comm	and Pro	ompt		
PC>ipcon	fig /relea:	Je		
IP Ad	dress		:	0.0.0.0
IP Ad Subne	idress t Mask			0.0.0.0
IP Ad Subne Defau	dress t Mask lt Gateway			0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0

Рис. 11. Удаление конфигурации ІР-адресов для всех адаптеров

Примечание

Команда ipconfig /release отправляет сообщение DHCP RELEASE серверу DHCP для освобождения текущей конфигурации DHCP и удаления конфигурации IP-адресов для всех адаптеров (если адаптер не задан). Этот ключ отключает протокол TCP/IP для адаптеров, настроенных для автоматического получения IP-адресов.

Теперь командой PC> ipconfig /renew получите новые параметры от DHCP сервера.



Рис. 12. Конфигурация протокол TCP/IP клиента от DHCP сервера Аналогично поступите для PC2.

ringorear	Config	Desktop	Sof	tware/Servi
1		- 1		- 1 1
Comm	and Pro	mnt		
comm	land Fre	ampe		
Packet T	racer PC Co	mmand Line	1.0	
PC>1pcon	fig /releas	e		
IP Ad	dress		:	0.0.0.0
Subne	t Mask			0.0.0.0
Defau	lt Gateway.		:	0.0.0.0
DNS S	erver		:	0.0.0.0
PC>ipcon	fig /renew			
PC>ipcon IP Ad	fig /renew dress			10.0.0.12
PC>ipcon IP Ad Subne	fig /renew dress t Mask			10.0.0.12
PC>ipcon IP Ad Subne Defau	fig /renew dress t Mask lt Gateway.			10.0.0.12 255.0.0.0 0.0.0.0

Рис. 13. РС2 получил IP адрес от DHCP сервера Server2 Осталось проверить работу WEB сервера Server1 и открыть сайт в браузере на PC1 или PC2.

Physical	Config	Desktop	Software
disease of the second		~ 10	
Web B	Browser		
< >	URL http:/	//10.0.0.1	
www.yande	ex.ru	We	b Server
Hello!			
I am Serve	r1		

Рис. 14. Проверка работы службы НТТР на Server1

Примеры работы маршрутизатора в роли DHCP сервера

Маршрутизация (routing) – процесс определения маршрута следования информации в сетях связи. Задача маршрутизации состоит в определении последовательности транзитных узлов для

передачи пакета от источника до адресата. Определение маршрута следования и продвижение IPпакетов выполняют специализированные сетевые устройства – маршрутизаторы. Каждый маршрутизатор имеет от двух и более сетевых интерфейсов, к которым подключены: локальные сети либо маршрутизаторы соседних сетей.

Маршрутизатор (router, poyrep) – сетевое устройство третьего уровня модели OSI, обладающее как минимум двумя сетевыми интерфейсами, которые находятся в разных сетях. Маршрутизатор может иметь интерфейсы: для работы по медному кабелю, оптическому кабелю, так и по беспроводным "линиям" связи.

Выбор маршрута маршрутизатор осуществляет на основе таблицы маршрутизации. Таблицы маршрутизации содержат информацию о сетях, и интерфейсов, через которые осуществляется подключение непосредственно, а также содержатся сведения о маршрутах или путях, по которым маршрутизатор связывается с удаленными сетями, не подключенными к нему напрямую. Эти маршруты могут назначаться администратором статически или определяться динамически при помощи программного протокола маршрутизации. Таблица маршрутизации содержит набор правил – записей, состоящих из определенных полей. Каждое правило содержит следующие основные поля-компоненты:

- адрес IP-сети получателя,
- маску,
- адрес следующего узла, которому следует передавать пакеты,
- административное расстояние степень доверия к источнику маршрута,
- метрику некоторый вес стоимость маршрута,
- интерфейс, через который будут продвигаться данные.

Пример таблицы маршрутизации:

192.168.64.0/16 [110/49] via 192.168.1.2, 00:34:34, FastEthernet0/0.1

```
где 192.168.64.0/16 — сеть назначения,

110/- административное расстояние

/49 — метрика маршрута,

192.168.1.2 — адрес следующего маршрутизатора, которому следует

передавать пакеты для сети 192.168.64.0/16,

00:34:34 — время, в течение которого был известен этот маршрут,

FastEthernet0/0.1 — интерфейс маршрутизатора, через который можно

достичь «соседа» 192.168.1.2.
```

Протокол DHCP представляет собой стандартный протокол, который позволяет серверу динамически присваивать клиентам IP-адреса и сведения о конфигурации. Идея работы DHCP сервиса такова: на ПК заданы настройки получения ір адреса автоматически. После включения и загрузки каждый ПК отправляет широковещательный запрос в своей сети с вопросом "Есть здесь DHCPсервер - мне нужен ір адрес?". Данный запрос получают все компьютере в подсети, но ответит на этот запрос только DHCP сервер, который отправит компьютеру свободный ір –адрес из пула, а также маску и адрес шлюза по умолчанию. Компьютер получает параметры от DHCP сервера и применяет их. После перезагрузки ПК снова отправляет широковещательный запрос и может получить другой ір адрес (первый свободный который найдется в пуле адресов на DHCP сервере).

Маршрутизатор можно сконфигурировать как DHCP сервер. Иначе говоря, вы можете программировать интерфейс маршрутизатора на раздачу настроек для хостов. Системный администратор настраивает на сервере DHCP параметры, которые передаются клиенту. Как правило, сервер DHCP предоставляет клиентам, по меньшей мере: IP-адрес, маску подсети и основной шлюз. Однако предоставляются и дополнительные сведения, такие, например, как адрес сервера DNS.

Конфигурирование DHCP сервера на маршрутизаторе

С помощью настроек ПК, представленных на рисунке, мы указываем хосту, что он должен получать IP *adpec*, *adpec* основного шлюза и *adpec DNS* сервера от *DHCP* сервера.



Рис. 15. Схема сети

Произведем настройку R0:

Router (config)#ip dhcp pool TST создаем *пул IP* адресов для *DHCP* сервера с именем*TST*

Router (dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0 указываем из какой сети мы будем раздавать *IP* адреса (первый *параметр* – *адрес* данной сети, а второй *параметр* ее *маска*)

Router (dhcp-config)#default-router 192.168.1.1 указываем *адрес* основного шлюза, который будет рассылать в сообщениях *DHCP*

Router (dhcp-config)#dns-server 5.5.5.5 указываем *adpec DNS* сервера, который так же будет рассылаться хостам в сообщениях *DHCP*

Router (dhcp-config)#exit

Router (config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 этот *хост* исключен из пула, то есть, ни один из хостов сети не получит от *DHCP* сервера этот *adpec*.

Полный листинг этих команд приведен на рис. 16.

Router0						
Physical	Config	CLI				
	I	os co	ommand	Line	Interface	
Router>en Router#cor Enter conf Router(cor Router(dho	if t 'iguration ifig)‡ip dh p-config)‡	command cp pool network	s, one per tst 192.168.1.	line. 1 255.	End with CN 255.255.0	TL/Z.
Router (dha Router (dha Router (dha	p-config)# p-config)# p-config)#	default dns-ser exit	-router 192 ver 5.5.5.5	.168.1	.1	
Router (cor Router (cor	ufig)#ip dh	cp excl	uded-addres	a 192.	168.1.1	

Рис. 16. Команды для конфигурирования R0 Проверим результат получения динамических параметров для PC0.



Рис. 17. DHCP работает

Проверим работоспособность *DHCP* сервера на хосте PC0 командой ipconfig /all.



Рис. 18. Хост получил настройки от DHCP сервера

Хост успешно получил IP адрес, адрес шлюза и адрес DNS сервера от DHCP сервера R0.

Пример настройки интерфейса маршрутизатора в качестве DHCP клиента Схема сети показана на рис. 19.



Router(config-if) #ip address dhcp Router(config-if) #

Рис. 20. Конфигурируем интерфейс маршрутизатора Наблюдаем результат (рис. 21).



Рис. 21. DHCP не работает

После настройки интерфейса роутера на получение настроек по *DHCP*, *DHCP*-клиент на PC1 перестал получать *IP-адрес – IP* из диапазона 169.254.х.х/16 назначается автоматически самим ПК при проблемах с получением адреса по *DHCP*. *Интерфейс* роутера *IP-адрес* так же не получит т.к. в данной подсети нет *DHCP* серверов.

DHCP сервис на маршрутизаторе 2811

В этом примере мы будем конфигурировать *маршрутизатор* 2811, а именно, настраивать на нем *DHCP-сервер*, который будет выдавать по *DHCP* адреса из сети 192.168.1.0 (рис. 22). РС1 и РС2 буду получать настройки динамически, а для сервера желательно иметь постоянный *адрес*, т.е., когда он задан статически.



Рис. 22. Схема сети

Примечание

Как устройство с постоянным адресом здесь можно включить еще и принтер.

Резервируем 10 адресов

R1 (config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10

Примечание

Этой командой мы обязали маршрутизатор R1 не выдавать адреса с 192.168.1.1 по 192.168.1.10 потому, что адрес 192.168.1.1 будет использоваться самим маршрутизатором как шлюз, а остальные адреса мы зарезервируем под различные хосты этой сети.

Таким образом, первый DHCP adpec, который выдаст R1, равен 192.168.1.11.

Создаем пул адресов, которые будут выдаваться из сети 192.168.1.0

R1 (config)#ip dhcp pool POOL1

R1 (dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0

R1 (dhcp-config)#default-router 192.168.1.1

R1 (dhcp-config)#domain-name my-domain.com

R1 (dhcp-config)#dns-server 192.168.1.5

Примечание

Согласно этим настройкам выдавать адреса из сети 192.168.1.0 (кроме тех, что мы исключили) будет маршрутизатор R1 через шлюз 192.168.1.1.

Настраиваем интерфейс маршрутизатора

R1 (config)#interfacefa0/0 R1 (config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 R1 (config-if)#no shutdown R1 (config-if)#exit R1(config)#exit R1#

Примечание

Команда **no shut** (сокращение от no shutdown) используется для того, чтобы бы интерфейс был активным. Обратная команда – shut, выключит интерфейс.

Проверка результата

Теперь оба ПК получили настройки и командой **R1**#show ip dhcp binding можно посмотреть на *список* выданных роутером адресов (рис. 23).

R1				-
Physical	Config	CLI		
	I	OS Comma	nd Line Interface	
R1>sh ip d	hcp bindin	g		
IP address	IP address Client-ID/ Hardware address		Lease expiration	Type
192.168.1. Automatic	11 000	A.F337.2447		
192.168.1. Automatic R1>	12 006	0.3E33.BC81		

Рис. 23. Адреса выдаются автоматически, начиная с адреса 192.168.1.11

Итак, мы видим, что протокол *DHCP* позволяет производить автоматическую настройку сети на всех компьютерах (рис. 24).

РС1 инеет DHCP адрес			10 ² PC2				
Physical Config	Desktop	Software/S	Physical	Config	Desktop	Software,	
IP Configuration			IP Configuration				
- IP Configuration			IP Configuration				
@ DHCP	© DHCP © Stati IP Address 192.1 Subnet Mask 255.2 Default Gateway 192.1		DHCP IP Address Subnet Mask Default Gateway DNS Server		C Stat	C Static 192.168.1.12 255.255.255.0	
IP Address					192.1		
Subnet Mask					255.2		
Default Gateway					192.168.1.1		
DNS Server 19		68.1.5			192.1	192.168.1.5	

Рис. 24. РС1 и РС2 получают ІР адреса от DHCP сервера